

Outlook: E-Mail-Konfiguration

Hier finden Sie eine Anleitung, wie Sie Ihre IMAP oder GroupWise Mailbox in Outlook einbinden.

1 Neues E-Mail-Konto

- Klicken Sie auf Datei – Kontoeinstellungen – Kontoeinstellungen in der Dropdownliste.
- Registerkarte **E-Mail** – Neu
- Wählen Sie den Dienst E-Mail-Konto aus – Weiter
- Geben Sie hier KEINE Daten ein.
- Aktivieren Sie unten das **Kontrollkästchen manuelle Installation oder zusätzliche Servertypen** – Weiter
- Aktivieren Sie **POP oder IMAP** – Weiter

2 Kontoeinstellungen

Die Serverdaten für IMAP und GroupWise unterscheiden sich nur durch im Posteingangsserver.

Posteingangsserver

IMAP imap.uni-wuerzburg.de
GroupWise gwimap.uni-wuerzburg.de

Postausgangsserver

mailmaster.uni-wuerzburg.de

Benutzername = Ihr JMU-Account

IMAP Konfiguration

Benutzerinformationen	
Ihr Name:	Max Mustermann
E-Mail-Adresse:	max.mustermann@uni-wuer
Serverinformationen	
Kontotyp:	IMAP
Posteingangsserver:	imap.uni-wuerzburg.de
Postausgangsserver (SMTP):	mailmaster.uni-wuerzburg.d
Anmeldeinformationen	
Benutzername:	mam99xx
Kennwort:	*****
<input checked="" type="checkbox"/> Kennwort speichern	

GroupWise Konfiguration

Benutzerinformationen	
Ihr Name:	Max Mustermann
E-Mail-Adresse:	max.mustermann@uni-wuer
Serverinformationen	
Kontotyp:	IMAP
Posteingangsserver:	gwimap.uni-wuerzburg.de
Postausgangsserver (SMTP):	mailmaster.uni-wuerzburg.d
Anmeldeinformationen	
Benutzername:	mam99xx
Kennwort:	*****
<input checked="" type="checkbox"/> Kennwort speichern	

3 Erweiterte Servereinstellungen

Registerkarte Postausgang

Aktivieren Sie „Der Postausgangsserver (SMTP) erfordert Authentifizierung“

Registerkarte Erweitert

Posteingangsserver (IMAP) 993
Verbindungstyp SSL

Postausgangsserver SMTP 465
Verbindungstyp SSL

Stammordnerpfad INBOX

Schließen Sie die Konfiguration mit OK ab.

Wenn Sie noch Fragen oder Probleme haben, hilft Ihnen der IT- Support des RZ gerne weiter.

hotline@rz.uni-wuerzburg.de Tel. 31-85050